

Guide de personnalisation - Archimède

Voici l'arborescence de l'application avec les éléments pertinents.

RACINE

- **doc** (JavaDoc de l'application et de Apache DB Torque)
 - o **api**
 - o **torque**
 - **schema** (Schémas pour la génération du modèle et de la base de données par Torque)
 - **src** (Fichiers sources Java pour l'application et les scripts SQL générés par Torque)
 - o **java**
 - o **sql**
 - **templates** (Gabarits nécessaires pour Torque)
 - **war** (Contenu de l'application Web)
 - o **images** (Images)
 - o **layouts** (Cadre Tiles)
 - o **pages** (Pages JSP, celles-ci sont regroupés par leur zone de sécurité)
 - o **stylesheets** (Feuille de style CSS)
 - o **WEB-INF**
 - **classes** (Classes Java)
 - **config** (Fichiers de configuration)
 - **indexes** (Index de Lucene pour la recherche)
 - **lib** (Librairies de l'application)
 - **tlds** (Balises Web)
- web.xml*
- index.jsp* (Page d'accueil)
- **xsl** (Feuilles de style XLS pour la génération des fichiers de configuration)
 - archimede-config.xml* (Fichier de configuration principal de l'application)
 - build.properties* (Propriétés du serveur Tomcat pour Ant)
 - build.xml* (Script Ant pour construire l'application)
 - build-torque.properties* (Propriétés de la base de données pour le script Ant de Torque)
 - build-torque.xml* (Script Ant de Torque pour générer le modèle et la base de données)

La feuille de style */war/WEB-INF/stylesheets/main.css* vous permettra de modifier les couleurs de l'application et l'apparence des tableaux.

L'application utilise Struts (<http://jakarta.apache.org/struts/>) et se sert de l'outil Tiles pour la présentation des pages Web :
http://jakarta.apache.org/struts/userGuide/dev_tiles.html

Pour changer la disposition des éléments de l'application, examinez le fichier *war/layouts/basicLayout.jsp*. Voici la disposition actuelle :

war/pages/basicHeader.jsp Contient le menu dynamique de l'application	
war/pages/basicMenu.jsp Présentement vide, mais pourrait facilement remplacer le menu de l'entête	war/pages/basicMessages.jsp On affiche les messages d'erreur et de confirmation dans cette zone
	war/pages/basicBody.jsp Le contenu des différentes pages est affiché dans cette zone.
war/pages/basicFooter.jsp Présentement vide, mais pourrait contenir un avis pour les visiteurs ou autre élément.	